

Kartenansicht

Auswahl der Gemeinde durch Klick in der Liste oder auf das Symbol eines Bezirks(Orts) der Gemeinde

Auswahl eines Bezirks(Orts) durch Klick in der Liste

Zentrieren auf den Ort durch Klick auf das Zentrieren-Symbol

Einstellen des Users mit Editorrechten für den Bezirk durch Wahl aus der Liste oder Neuanlage (nur Supereditor)

Haltestellen anlegen durch Klicken auf der Karte mit CTRL-Taste und Angabe von Ort und Name, Position ändern durch Klicken und Ziehen

Auswahl einer Haltestelle durch Klick in der Liste oder auf das Haltestellensymbol

Detailansicht

Objekte anlegen durch Klicken auf der Karte mit CTRL-Taste und Auswahl des Objekttyps, Objektposition ändern durch Klicken und Ziehen

Auswahl eines Objektes durch Klick in der Liste oder auf das Objektsymbol

Orte einlesen (nur Supereditor)

CSV-Datei mit den Feldern <Ort>;<Geoposition>;<Gemeindeschlüssel>;<Gemeinde> hochladen, keine Titelzeile

Werte in Anführungszeichen, Trennung mit ;

Die Geoposition ist im Format <Breite>,<Länge> anzugeben

Daten einlesen (nur Supereditor)

CSV-Datei hochladen

Titelzeile mit Feldnamen, für übergeordnete Objekte im Format <Klasse>.<Feld>

Werte in Anführungszeichen, Trennung mit ;

Die Geoposition ist im Format <Breite>,<Länge> anzulegen

Listenansicht

darstellen: darzustellende Felder auswählen mit +, abwählen mit X, Reihenfolge mit <>

sortieren: Sortierung aufwärts mit +, abwärts mit -, Sortierreihenfolge mit <>, abwählen mit X

filtern: Auswahl mit Ankreuzen

Zahlfelder: Min- und/oder Max-Wert einstellen, übernehmen mit +, rücksetzen mit X

Textfelder: Auswahl aus Liste, Liste mit Suchfeld filtern, übernehmen mit +, rücksetzen mit X

Ja/Nein-Felder: ja oder nein ankreuzen, übernehmen mit +, rücksetzen mit X